

PEEÄSSÄ juhlaneuve

Suunnittelija Niina Laitinen

Koot: XS (S) M (L) XL (XXL)

Valmiin neuleen mitat

vartalon ympäryys 87 (94) 102 (111) 117 (127) cm
pituus edessä kauluksesta helmaan: 60 (62) 65 (65)
67 (68) cm.
hihan sisäpituus 46 (46) 47 (48) 48 (49) cm

Lanka: NOVITA 7 veljestä Nature (70% villa,
30% Lyocell; 200 m / 100 g)

Pohjaväri: 372 pujo 450 (500) 550 (600) 650 (700) g

Kuvioväri: 183 pisara 100 (100) 100 (100) 100 (100) g

Kuvioväri: 010 luonnonvalkoinen 100 (100) 100 (100)
100 (100) g

*Voit käyttää puseroon myös Novitan 7 veljestä -
lankaa.*

Puikot: 3,5 mm ja 4 mm 40 cm ja 80 cm pyöröpuikot,
hihoja varten 3,5 mm ja 4 mm sukkapuikot

Muut tarvikkeet: Silmukkamerkki, apulankaa tai
silmukanpitimiä, päättelyneula.

Tiheys: 20 s ja 26 krs / 10 cm x 10 cm sileää
neuletta, kevyesti pingotettuna. Huom! Tarkista tiheys
myös kirjoneuleen osalta ja tarvittaessa vaihda
isompiin puikkoihin.



Pusero neulotaan suljettuna neuleena pääntieltä helmaan.

Ssk-kavennus: nosta 2 s yksitellen oikealle puikolle kuin neuloisit ne oikein, siirrä takaisin vasemmalle puikolle ja neulo takareunoista yhteen

OHJE

KAARROKE

Luo pohjaväriä lyhyemmille ja ohuemmille pyöröpuikoille 100(100)104(104)108(108) s. Yhdistä pyöröneuleeksi ja aseta silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan. Huom. Vaihda puseron edetessä tarpeeksi suureksi pidemmät pyöröpuikot työhön.

Aloita pääntie neulomalla *1 oikein kiertäen, 1 nurin* -joustinneuletta 2 cm. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää neuletta 2 krs:ta pohjaväriä. Lisää ensimmäisellä krs:lla tasaisin välein työhön 0(4)4(8)8(12) s = 100(104)108(112)116(120) s.

Aloita kirjoneule kaavion 1. krs:lta ja toista 4 s:n mallikertaa 25(26)27(28)29(30) kertaa.

Neulo ruutupiirroksen kerrokset 1-46.

Kerroksilla 3, 5, 8, 10, 15 ja 18 jokaiseen mallikertaan tulee aina 1 s lisää ja työssä on kaavion lopussa 250(260)270(280)290(300) s.

Kirjoneulekaarrokkeen jälkeen jatka pohjavärillä sileää neuletta suljettuna neuleena ja lisää toisella krs:lla 14(18)24(24)30(32) s. Työssä on nyt 264(278)294(304)320(332) s.

Jatka sileää neuletta, kunnes kaarrokkeen korkeus joustimen jälkeen mitattuna on 22(24)26(26)28(29) cm.

Jaa silmukat neljään osaan; takakappaleeseen 77(82)88(92)97(103) s, hihaan 55(57)59(60)63(63) s, etukappaleeseen 77(82)88(92)97(103) s ja toiseen hihaan 55(57)59(60)63(63) s.

Neulo takakappaleen 77(82)88(92)97(103) s o, siirrä 55(57)59(60)63(63) hiasilmukkaa apulangalle tai silmukanpitimelle, luo kädentietä varten 10(12)14(19)20(24) uutta silmukkaa, neulo etukappaleen 77(82)88(92)97(103) s o, siirrä 55(57)59(60)63(63) hiasilmukkaa apulangalle tai silmukanpitimelle ja luo toista kädentietä varten 10(12)14(19)20(24) uutta silmukkaa. Työssä on nyt 174(188)204(222)234(254) s.

VARTALO

Jatka sileää oikeaa suljettuna neuleena pohjavärillä, kunnes vartalo-osa on kainalosta mitattuna 38(38)39(39)39(39) cm. Vaihda työhön ohuimmat pyöröpuikot ja neulo helmaan *1 oikein kiertäen, 1 nurin* -joustinneuletta 6 cm. Päätä s:t joustavasti joustinneuletta neuloen.

HIHAT

Neulo hihat sileää oikeaa suljettuna neuleena pohjavärillä, käytä työssä sukkapuikkoja tai pitkiä pyöröpuikkoja, jos looppaat. Ota odottamaan jätetyt 55(57)59(60)63(63) hiasilmukkaa takaisin puikoille ja neulo ne oikein, poimi kädentieltä 10(12)14(19)20(24) uutta silmukkaa ja neulo ne oikein. Työssä on nyt 65(69)73(79)83(87) s. Jatka sileää oikeaa suljettuna neuleena, krs:n vaihtumiskohta on kädentielle luotujen silmukoiden keskellä, aseta siihen silmukkamerkki.

Kun olet neulonut 2 cm, aloita kavennukset: neulo 2 o, 2 o yhteen ja neulo oikeaa, kunnes jäljellä on 4 s; tee ssk- tai yliwetokavennus, neulo 2 o.

Toista kavennukset 4(3,5)3(2,5)2,5(2,5) cm:n välein vielä 8(9)11(14)15(16) kertaa = 47(47)49(49)51(53) s.

Jatka sileää oikeaa suljettuna neuleena, kunnes hihan pituus kainalosta mitattuna on 40(40)41(42)42(43) cm. Vaihda työhön ohuimmat sukkapuikot tai pitkät pyöröpuikot jos looppaat ja neulo *1 o kiertäen, 1 n* -joustinneuletta 6 cm. Päätä s:t joustavasti joustinneuletta neuloen.

Neulo toinen hiha samoin.

VIIMEISTELY

Päättele langanpäät.

Aseta pusero alustalle nurja puoli päällepäin, höyrytä kevyesti ja anna kuivua.

Merkkien selitykset:

-  oikein (l.valkoinen)
-  oikein (pujo)
-  oikein (pisara)
-  lisää 1 s – oikealle kallistuva lisäys (nosta silmukoiden välissä oleva lankalenkki takakautta vasemmalle puikolle ja neulo etureunasta oikein (l.valkoinen))
-  lisää 1 s – vasemmalle kallistuva lisäys (nosta silmukoiden välissä oleva lankalenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo takareunasta oikein (l.valkoinen))
-  lisää 1 s – vasemmalle kallistuva lisäys (nosta silmukoiden välissä oleva lankalenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo takareunasta oikein (pisara))
-  ei silmukkaa

KAAVIO

